

# Android メール 初期設定

1. ホーム画面より「メール」をタップします。




2. 受信トレイの左側の横棒三本のアイコンをタップします。  
※初めて設定する場合は、5. の画面から設定となります。



3. 「設定」をタップします。



4. 「+アカウントを追加」をタップします。



5. 「アカウント設定」画面に移動します。

入力欄に、ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを入力後「手動セットアップ」をタップします。



6. 「POP3」をタップします。



7. ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを入力後、右下の三角形をタップします。



8. 次に各入力欄に下記の通り入力し、右下の三角形をタップします。

- ユーザー名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。
- パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。
- サーバー → ユーザーインフォメーションに記載のPOPサーバ (受信) を指定します。
- ポート → 「110」を指定します。
- セキュリティの種類 → 「なし」を選択します。
- サーバーからメールを削除 → 「〇日後(に削除)」を選択します。

※任意の日数をお選び下さい。

The screenshot shows a mobile application interface for account settings. The title bar is orange and contains the text 'アカウント設定'. Below the title bar, there are several input fields and dropdown menus, each highlighted with a red rectangular box. The fields are: 'ユーザー名' (Username) with the value 'test1'; 'パスワード' (Password) with a masked input of dots; 'サーバー' (Server) with the value 'pop.yuzu-tv.ne.jp'; 'ポート' (Port) with the value '110'; 'セキュリティの種類' (Security type) with a dropdown menu showing 'なし'; and 'サーバーからメールを削除' (Delete mail from server) with a dropdown menu. At the bottom of the screen, there are two navigation arrows: a left-pointing arrow and a right-pointing arrow, with the right-pointing arrow also highlighted by a red box. The status bar at the top shows the time as 10:33 and battery level at 82%.

9. 「送信サーバーの設定」画面にて、以下の様に設定し、右下の三角形をタップします。

- SMTPサーバー → ユーザーインフォメーションに記載のSMTPサーバ (送信) を指定します。
- ポート → 「587」を指定します。
- セキュリティの種類 → 「なし」を選択します。
- ログインが必要 → チェックを入れます。
- ユーザー名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。
- パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。

アカウント設定

## 送信サーバーの設定

SMTPサーバー

smtp.yuzu-tv.ne.jp

ポート

587

セキュリティの種類

なし

ログインが必要

ユーザー名

test1

パスワード

.....

◀ ▶

10. 「アカウントのオプション」の画面に移動します。  
右下の三角形をタップします。



11. 「アカウントの設定が完了しました。」の画面に移動します。  
「あなたの名前」に送信したメールを受け取った方に表示される名前を入力し、右下の三角形をタップします。



12. 「設定」の画面に移動します。

自分のメールアドレスが表示されているのを確認し、左上の「←」をタップします。



以上で完了です。