



Mobile Gmailアプリ 初期設定

1. 「Gmail」アイコンをタップします。



2. 左上の3本線 (メニュー) をタップします。



3. メニューより「設定」をタップします。



送信予定



送信トレイ



下書き

7



すべてのメール

99+



迷惑メール

8



ゴミ箱

99+



[Imap]/Trash

46

GOOGLE アプリ



カレンダー



連絡帳



設定



ヘルプとフィードバック

4. 「設定」画面にて「アカウントを追加」をタップします。



83% 15:47



設定



全般設定

アカウントを追加

5. 「メールのセットアップ」画面にて、「その他」をタップします。



83% 15:46



メールのセットアップ



Google



Outlook、Hotmail、Live



Yahoo



Exchange と Office 365



その他



6. 「メールアドレスの追加」画面にて、「メールアドレスを入力」欄に、ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを入力し、「次へ」をタップします。

📶 🔒 📶 📶 82% 17:54



メールアドレスの追加

メールアドレスを入力
test1@yuzu-tv.ne.jp

手動設定

次へ



7. 「このアカウントの種類を選択します」画面にて、「個人用 (POP3)」をタップします。



82% 17:54



test1@yuzu-tv.ne.jp

このアカウントの種類を選択します

個人用 (POP3)

個人用 (IMAP)

Exchange



8. パスワード入力画面にて、ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを入力し、「次へ」をタップします。



82% 17:56



test1@yuzu-tv.ne.jp

パスワード

.....



次へ



9. 「受信サーバーの設定」画面にて、以下のように設定し、「次へ」をタップします。

■ ユーザー名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。

■ パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。

■ サーバー → ユーザーインフォメーションに記載のPOPサーバ (受信) を指定します。

■ サーバーからメールを削除 → このメールアドレスを、この端末でメインで使用する場合：「受信トレイから削除したとき」を指定します。この端末ではサブとして使用する場合：「削除しない」を指定します。



81% 17:57



受信サーバーの設定

ユーザー名
test1

パスワード
.....



サーバー
pop.yuzu-tv.ne.jp

サーバーからメールを削除

受信トレイから削除したとき ▼

次へ

10. 「メールのセキュリティは保証されていません」の警告画面にて、「設定を編集」をタップします。



11. 「受信サーバーの設定」画面にて、以下のように設定し、「次へ」をタップします。

■ セキュリティの種類 → 「なし」を指定します。

📶 🔒 📶 🔒 📶 🔒 81% 🔋 17:59



受信サーバーの設定

このアカウントを追加するには、ポートやセキュリティの種類を更新してみてください。

ユーザー名

test1

パスワード

.....



サーバー

pop.yuzu-tv.ne.jp

ポート

110

セキュリティの種類

なし



メールのセキュリティは保証されていません

サーバーからメールを削除

受信トレイから削除したとき



次へ

12. 「送信サーバーの設定」画面にて、以下のように設定し、「次へ」をタップします。

■ SMTPサーバー → ユーザーインフォメーションに記載のSMTPサーバ (送信) を指定します。

📶 📶 📶 📶 📶 ...

🔇 🔇 🔇 🔇 🔇 81% 🔋 18:03



送信サーバーの設定

ログインが必要



ユーザー名

test1

パスワード

.....



SMTP サーバー

smtp.yuzu-tv.ne.jp

次へ



13. 「メールのセキュリティは保証されていません」の警告画面にて、「設定を編集」をタップします。



14. 「送信サーバーの設定」画面にて、以下のように設定し、「次へ」をタップします。

■ セキュリティの種類 → 「なし」を指定します。

📶 🔒 📶 81% 🔋 18:04



送信サーバーの設定

このアカウントを追加するには、ポートやセキュリティの種類を更新してみてください。

ログインが必要



ユーザー名

test1

パスワード

.....



SMTP サーバー

smtp.yuzu-tv.ne.jp

ポート

587

セキュリティの種類

なし



メールのセキュリティは保証されていません

次へ

15. 「アカウントのオプション」画面にて、以下の設定を確認し、「次へ」をタップします。



84% 15:40



アカウントのオプション

同期頻度:

15分毎 ▼



メールの着信を知らせる



このアカウントのメールを同期

次へ



16. 「アカウントの設定が完了しました。」画面にて、以下のように設定し、「次へ」をタップします。

■ 名前 → 送信したメールを受け取った方に表示される名前を設定します。



80% 18:06



アカウントの設定が完了しました。



アカウント名（省略可）
test1@yuzu-tv.ne.jp

名前
サポートテスト

送信メールに表示されます

次へ





アカウントを追加

以上で完了です。