


# Windows Outlook(旧) 初期設定

1. 「Outlook」を起動します。



2. 「ファイル」をクリックします。



3. 「アカウント情報」画面にて「アカウント設定」をクリックし、「アカウント設定(A)…」をクリックします。




4. 「アカウント設定」画面にて「メール」タブをクリックし、「新規(N)…」をクリックします。

アカウント設定

×

電子メール アカウント

アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。



5. 「アカウントの追加 - 自動アカウントセットアップ」画面にて、「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウントセットアップ  
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):   
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(I):   
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

**自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)**

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

6. 「アカウントの追加 - サービスの選択」画面にて、「POP または IMAP(P)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。

アカウントの追加 ×

サービスの選択 

- Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)**  
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします
- Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)**  
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします
- POP または IMAP(P)**  
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7. 「アカウントの追加 - POPとIMAPのアカウント設定」画面にて、以下のように設定します。確認したら右下の「詳細設定(M)...」をクリックします。

- 名前(Y) → 送信したメールを受け取った方に表示される名前を設定します。
- 電子メールアドレス(E) → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを入力します。
- アカウントの種類(A) → 「POP3」を指定します。
- 受信メール サーバー(I) → ユーザーインフォメーションに記載のPOPサーバ (受信) を指定します。
- 送信メール サーバー(SMTP)(O) → ユーザーインフォメーションに記載のSMTPサーバ (送信) を指定します。
- アカウント名(U) → ユーザーインフォメーションに記載のメールアカウントを指定します。
- パスワード(P) → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。
- 「パスワードを保存する(R)」をチェックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): サポートテスト  
電子メールアドレス(E): test1@yuzu-tv.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メールサーバー(I): pop.yuzu-tv.ne.jp  
送信メールサーバー(SMTP)(O): smtp.yuzu-tv.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): test1  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(I)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:  
 新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)  
参照(S)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

8. 「インターネット電子メール設定」画面にて、「送信サーバー」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

メール アカウント

このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事", "Microsoft Mail サーバー" など)(N)

test1@yuzu-tv.ne.jp

その他のユーザー情報

組織(O):

返信電子メール(R):

9. 「インターネット電子メール設定 - 送信サーバー」画面にて「送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)」をチェック、「受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)」を選択します。内容を確認後、「詳細設定」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(O)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

10. 「インターネット電子メール設定 - 詳細設定」画面にて「送信サーバー (SMTP)(O)」に「587」を指定し、「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

11. 「アカウントの追加 - POPとIMAPのアカウント設定」画面に戻るので、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

**POPとIMAPのアカウント設定**  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**  
名前(Y): サポートテスト  
電子メールアドレス(E): test1@yuzu-tv.ne.jp

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メールサーバー(I): pop.yuzu-tv.ne.jp  
送信メールサーバー (SMTP)(Q): smtp.yuzu-tv.ne.jp

**メールサーバーへのログイン情報**  
アカウント名(U): test1  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(I)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

**新しいメッセージの配信先:**  
 新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)  
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

12. 「テスト アカウント設定」画面にて、「すべてのテストが完了しました。」を確認し、「閉じる(C)」をクリックします。

テスト アカウント設定


すべてのテストが完了しました。 [閉じる] をクリックして続行してください。 中止(S)

閉じる(C)


タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メールサーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信	完了

13. 「アカウントの追加」画面にて「すべて完了しました」を確認し、「完了」をクリックします。



#### 14. 「アカウント設定」画面に戻るので、「閉じる」をクリックします。



以上で完了です。