iOS メール 初期設定

1. ホーム画面より「設定」をタップします。



2. 左側の設定メニューより「アカウントとパスワード」をタップし、表示された右側の画面より「アカウントを追加」をタップします。



100% iPad 🐨 11:46 くアカウント 設定 アカウントを追加 -🕄 コントロールセンター iCloud 🕓 おやすみモード E Exchange 🔘 -般 Google ӎ 画面表示と明るさ YAHOO! 壁紙 -📢 サウンド Aol. Siriと検索 Outlook.com 🔞 Touch IDとパスコード 🔁 バッテリー その他 🕛 プライバシー iTunes Store と App Store Wallet & Apple Pay 🖂 メール 1 連絡先 カレンダー

3. 右側の「アカウントを追加」画面で、「その他」をタップします。

4.「その他」画面で、「メールアカウントを追加」をタップします。

📲 SoftBank 🗢	16:53	֎ ♥ Ø 26% ■
く アカウントを追加	その他	
メール		
メールアカウントを	追加	>
連絡先		
LDAPアカウントを追	追加	>
CardDAVアカウント	を追加	>
カレンダー		

CalDAVアカウントを追加

>

照会するカレンダーを追加



- 5.「新規アカウント」の画面で、以下のように入力し「次へ」をタップします。
- 名前 → 送信したメールを受け取った方に表示される名前を設定します。
- メール → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。
- パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。

📲 SoftBank 🗢	15:33 	
キャンセル	新規アカウント 次へ	
名前	Iruma <u>Tarou</u>	
メール	test1@yuzu-tv.ne.jp	
パスワード	•••••	
説明	yuzu-tv.ne.jp	

6. 以下のような画面になりましたら、「POP」をタップします。



7. 表示された画面にて「受信メールサーバ」「送信メールサーバ」を以下の様に入力し、「保存」をタップ します。

受信メールサーバ

- ホスト名 → ユーザーインフォメーションに記載のPOPサーバ (受信) を指定します。
- ユーザ名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアカウントを指定します。
- パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。

送信メールサーバ

- ホスト名 → ユーザーインフォメーションに記載のSMTPサーバ (送信) を指定します。
- ユーザ名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアカウントを指定します。
- パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。

📲 SoftBank 🗢	15:35	🕑 🕫 🍯 97% 🧰 🗲		
キャンセル	新規アカウント	保存		
IMAI	D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	РОР		
名前	Iruma Tarou			
メール	test1@yuzu-tv.ne.jp			
説明	yuzu-tv.ne.jp			
受信メールサーバ				
ホスト名	pop.yuzu-tv.ne.jp			
ユーザ名	test1			
パスワード	•••••			
送信メールサーバ				
ホスト名	smtp.yuzu-tv.ne.jp			
ユーザ名	test1			
パスワード	•••••			



8.「SSLで接続できません」が表示されたら「はい」をタップします。 ※2回表示される場合があります。



9.「検証中」が正常に完了すると「アカウント」画面に戻ります。

以上で完了です。