Windows メールアプリ 初期設定

1. 「メール」アプリを起動します。



2. 左下の歯車 (設定) アイコンをクリックします。 ※初めてメールアカウントを設定する場合

【使ってみる】→【アカウントの追加】の順でクリックをすると、5.「アカウントの選択」 画面が表示されますので、5. の画面から進みます。



3. 右側「設定」画面にて、「アカウントの管理」をクリックします。

	メール			-	×
=	検索の	C ≊	設定		
+		すべて ~	アカウントの管理]	
			個人用設定		
			自動応答		
			優先受信トレイ		
			メッセージー覧		

4. 「アカウントの管理」画面にて、「+アカウントの追加」をクリックします。

5. 「アカウントの選択(追加)」の画面にて、「詳細設定」をクリックします。

アカウントの追加	×				
メール、カレンダー、連絡先 にアカウントを追加して、メール、予定表イベン ト、連絡先にアクセスします。					
Outlook.com Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN					
EXChange Exchange, Office 365					
Google					
iCloud					
その他のアカウント POP、IMAP					
◇ 詳細設定					
×	閉じる				

6. 「詳細設定 (アカウントの追加)」の画面にて、「インターネットメール」をクリックします。

アカウントの追加

 \times

詳細設定

セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービスプロバイダーに確認してください。

Exchange ActiveSync

Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが含まれます。

インターネット メール

POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。

7.「アカウントの追加」画面にて、以下のように設定し、「サインイン」をクリックしま す。

■ メール アドレス → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。

■ ユーザー名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアカウントを指定します。

- パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。
- アカウント名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。

■ この名前を使用してメッセージを送信 → 送信したメールを受け取った方に表示される名前を設定します。

■ 受信メール サーバー → ユーザーインフォメーションに記載のPOPサーバ (受信)を指定します。

■ アカウントの種類 → 「POP3」を指定します。

■ メールの送信 (SMTP) サーバー → ユーザーインフォメーションに記載のSMTPサーバ
(送信) を指定します。

■ 「送信サーバーには、認証が必要です」をチェックします。

■ 「送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する」をチェックします。

- 「受信メールには SSL が必要」のチェックを外します。
- 「送信メールには SSL が必要」をチェックを外します。

アカウントの追加 ×
インターネット メール アカウント
メール アドレス
test1@yuzu-tv.ne.jp
ユーザー名
test1
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc
パスワード
•••••
アカウント名
test1@yuzu-tv.ne.jp
この名前を使用してメッセージを送信
サポートテスト
受信メール サーバー
pop.yuzu-tv.ne.jp
アカウントの種類
POP3 V
メールの送信 (SMTP) サーバー
smtp.yuzu-tv.ne.jp
✓ 送信サ−バ−には、認証が必要です
✓ 送信メールに同じフーザー名とパスワードを使用する
─ 受信メールには SSL が必要
─ 送信メールには SSL が必要
✓ サインイン × キャンセル

8. 「アカウントの追加」画面にて「すべて完了しました。アカウントは正常にセットアップされました。」の表示を確認のうえ、「完了」をクリックします。

アカウントの追加		×
すべて完了しました。 アカウントは正常にセットアップされました。		
test1@yuzu-tv.ne.jp	-	
		✓ 完了

以上で完了です。